



かんたん記事生成機能

- かんたん記事生成機能
- かんたん記事編集機能
- リンクの設定方法
- アンカーの設置方法
- マウスオーバーのONとOFFの設定方法
- ポップアップ表示方法
- 埋め込みコードを「見出し&記事」に貼り付ける方法



アンカーの設置方法



「アンカーの設置方法」では、ページ内の任意の場所（記事内）にアンカーポイントを設置し、そのポイントへ移動する方法をご紹介します。



アンカーの設置とは、ページ内の指定の場所（記事内）にポイントを付ける作業です。

このポイントのことを「アンカーポイント」といいます。

画像やテキストをクリックすると、同一ページ内や別ページ内のアンカーポイントに直接移動するよう設定し、見て欲しい部分にすぐにアクセスして見てもらうことができます。

1 アンカーポイントの設置

STEP 1



移動先（アンカーポイント設置場所）の記事の編集画面を開きます

記事編集画面を表示します。

※記事編集画面への表示方法は、記事編集機能説明をご確認ください。

STEP 2



アンカーの挿入や編集画面を表示します



STEP 3

アンカーポイントに名前をつけます

ここでは例として「anchor」という名前をつけます。



「アンカーの名前」欄にこの場所（アンカーポイント）の名前を入力します。 例：「anchor」

- ※使用できる文字は、全て半角でアルファベット、数字、ハイフン(-)、アンダースコア(_)、コロン(:)、ピリオド(.)となります
- ※「アンカーの名前」の最初の文字は必ずアルファベットにしてください。
- ※同一ページ内で同じ「アンカーの名前」は指定できません。



2 アンカーポイントへのリンクを設定

STEP 1


移動元の記事の編集画面を開きます

移動元の記事編集画面を表示します。

※記事編集画面への表示方法は、記事編集機能説明をご確認ください。

STEP 2

リンクボタンにしたい画像やテキストを選択します





リンクボタンにしたい画像やテキストを選択します。




TinyMCEの中から「リンクの挿入や編集」(鎖のマークのアイコン)をクリックします。

STEP 3

リンクの設定をします



「リンクの URL」欄に「#anchor(アンカーの名前)」と入力します。「1 アンカーポイントの設置方法」の際につけた「アンカーの名前(例: anchor)」の前に#をつけます。



「挿入」ボタンをクリックします。



「公開」ボタンをクリックします。



STEP 4

ホームページで動作を確認します

「ホームページ」を表示して、動作を確認します。